

Personal

ida all'installazione







Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa documentazione può essere riprodotta in alcun modo (stampa, fotocopia o altro) senza il permesso scritto di CAD Schroer GmbH.

CAD Schroer GmbH ha posto la massima attenzione per assicurare l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni in questo documento, ma non può tuttavia garantire l'accuratezza, l'attualità, l'affidabilità o la completezza delle informazioni ivi contenute. CAD Schroer GmbH esclude ogni garanzia e declina qualsiasi responsabilità legale e di ogni tipo per le conseguenze risultanti da errori o omissioni.

Marchi registrati di CAD Schroer GmbH: MEDUSA, STHENO

Marchi di CAD Schroer GmbH: MEDUSA4, STHENO/PRO, MEDEA, MPDS4

Prodotti e marchi di terzi:

Creo, Pro/ENGINEER, Pro/DETAIL, Pro/TOOLKIT e Windchill sono marchi registrati di PTC, Incorporated.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotto sono marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari.

Agosto 2017

Copyright © CAD Schroer GmbH

Germania

CAD Schroer GmbH Fritz-Peters-Str. 11 47447 Moers

Tel. +49 2841 91 84 - 0 Fax +49 2841 91 84 - 44 e-mail: info@cad-schroer.de www.cad-schroer.de



INSTALLAZIONE

•	Introduzione	. 4
•	Configurazioni Supportate	. 5
•	Installazione di MEDUSA4	. 6

MEDUSA4 6.2.0

Installazione



Introduzione

Si prega di leggere questa guida prima di installare il software MEDUSA4. La guida contiene importanti informazioni sulla corretta installazione del prodotto.

Prima di iniziare l'installazione, chiudere tutte le applicazioni.

Nota: Per usare MEDUSA4, è richiesta la presenza del pacchetto ridistribuibile Visual

C++ 2013 (vcredist_x86.exe). Se necessario, può essere installato automaticamente

prima dell'installazione di MEDUSA4.

CSG Installation Wizard (procedura guidata di installazione CSG) assisterà l'utente durante il processo di installazione. Se durante l'installazione si verificano degli errori, questi vengono segnalati nel file *log.txt* nel percorso di installazione.



Configurazioni Supportate

Nota: I requisiti di sistema per la versione Personale differiscono dalla versione

completa.

Sistemi Operativi	Windows 7 Home Premium o superiore 32 or 64 Bit Windows 8.1, 32 o 64 Bit Windows 10, 32 o 64 Bit
Memoria	4 GB o maggiore
Disco	900 MB spazio libero su disco
Risoluzione Monitor	1400 x 900 1920 x1080 raccomandata
Dispositivi di Input	Mouse a 3 Tasti

Lettura Documentazione

PDF Reader supportati

CAD Schroer	CSG PDF Viewer
Adobe Systems Incorporated	Adobe Reader® dalla versione 10 Adobe® Acrobat® Pro dalla version 10

Web-Browsers supportati

Microsoft Corporation	Internet Explorer® 1)
Mozilla Foundation	Firefox®
Google Inc.	Google Chrome™

¹⁾ con il corretto plug-in PDF


Nota: Microsoft Edge non è supportato.



Installazione di MEDUSA4

Per l'installazione bisogna avere i diritti di Amministratore.


Dopo aver avviato *medusa4_v6_2_0_windows_personal.exe* la prima finestra mostra che i files di installazione sono stati estratti in una directory temporanea.



Dopo aver estratto i files il wizard di installazione verrà avviato.


Wizard di Installazione

Nella prima finestra del wizard di installazione scegliere la lingua da utilizzare nel wizard stesso. La lingua per il prodotto MEDUSA4 può essere scelta in un passaggio successivo.






Fare clic su Avanti nella schermata di benvenuto.



Scegliere la cartella di installazione di MEDUSA4. Assicurarsi che il nome del percorso non contenga spazi vuoti o caratteri speciali, per questo motivo il percorso di installazione predefinito non può essere *C:\Programmi (x86)* o *C:\Programmi (x86)* su sistemi a 64 bit.






Scegliere la lingua del software MEDUSA4.




Selezionare il percorso del browser Web.






La documentazione (MEDUSA4 Help) può essere visualizzata con CSG PDF Viewer, in un Browser Web o in Adobe Reader ®. L'impostazione predefinita consigliata è CSG PDF Viewer. Scegliere il visualizzatore desiderato.



La prossima maschera mostra le informazioni per effettuare la registrazione e per richiedere la licenza di utilizzo.




MEDUSA4 6.2.0


Installazione



Nella schermata seguente vengono riassunte le funzionalità da installare. Cliccare su Avanti per avviare il processo di installazione. Dopo l'installazione del software, verrà creato il Master Project.




Quando l'installazione è stata effettuata con successo, viene mostrato il seguente messaggio. Cliccare su Fine per chiudere il wizard dell'installazione.





Quando si avvia il programma per la prima volta, viene mostrato il form per la registrazione.



Dopo aver compilato i dati ed inviato la mail, riceverete in automatico il vostro file di licenza; per effettuare queste operazioni, è necessario avere una connessione ad Internet.

MEDUSA4 6.2.0

Installazione

